Жесты TalkBack

Социально значимый проект
«Сенсорно-точечный кругозор»

Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов Российской ассоциации незрячих студентов и специалистов

Иваново
2017

Что такое TalkBack?

TalkBack — это приложение для Android-устройств, которое позволяет людям со слабым зрением пользоваться смартфонами и планшетами. Оно создано для голосового сопровождения всего, что происходит на дисплее. Утилита озвучивает текст. При нажатии на какой-то значок, она говорит, что именно вы выбрали. Помимо этого, у неё огромный набор функций.

Жесты TalkBack

1. Смахивание вправо или влево – перемещение фокуса на следующий или предыдущий объект.

2. Смахивание вниз или вверх – изменение уровня детализации чтения: по символам, словам, абзацам, страницам, по умолчанию.

3. Двойное касание – открытие приложений, активация кнопок, выбор элементов и т.п.

4. Смахивание вправо-влево или влево-вправо (без отрыва пальца) – прокрутка на станицу вперед или прокрутка на страницу назад.

5. Смахивание двумя пальцами вправо или влево – переход на экран вперед или переход на экран назад; в списке недавних приложений закрывает открытые приложения.

6. Смахивание вверх-вниз или вниз-вверх (без отрыва пальца) – переход к последнему или к первому объекту на экране.

7. Смахивание вниз и влево – вернуться назад (аналог активации соответствующей кнопки).

8. Смахивание вверх и влево – переход на домашний экран (аналог активации соответствующей кнопки).

9. Смахивание влево и вверх – открыть список недавних приложений (аналог активации соответствующей кнопки).

10. Смахивание вправо и вниз – перейти в панель уведомлений.

11. Смахивание вниз и вправо – открыть общее контекстное меню TalkBack.

12. Смахивание вверх и вправо – открыть локальное контекстное меню TalkBack.

13. Смахивание вправо и вверх – действие не назначено.

14. Смахивание влево и вниз – действие не назначено.

15. Смахивание двумя пальцами вверх или вниз по экрану – прокрутка списка.

16. Провести двумя пальцами с самого верха экрана вниз – открыть панель уведомления (аналогично жесту смахивания вправо и вниз).

17. Двойное касание с удержанием с различными последующими действиями (перемещение, смахивание) - перемещение ярлыков и папок регулировка процентных шкал, открытие контекстного меню на некоторых элементах, выполнение действий в некоторых приложениях.

18. Одинарное постукивание по краю – действие не назначено.

19. Двойное постукивание по краю – действие не назначено.