Жесты управления VoiceOver

Социально значимый проект
«Сенсорно-точечный кругозор»

Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов Российской ассоциации незрячих студентов и специалистов

Иваново
2017

Жесты управления VoiceOver

1. Касание экрана одним пальцем – озвучивание выделенного объекта (перемещение курсора между объектами).
2. Смахивание пальцев влево или вправо – перемещение курсора на следующий или предыдущий объект.
3. Двойное касание одним пальцем – активация объекта.
4. Тройное касание одним пальцем – на клавише «сдвиг» (англ. «Shift») в режиме «обычный набор» - включение режима Caps Lock.
5. Двойное касание с удержанием одним пальцем – включение режима правки, активация контекстного меню на некоторых элементах.
6. Двойное касание с удержанием одним пальцем с различными последующими действиями (перемещение, смахивание) – перемещение объектов в списке. Перемещение ярлыков на рабочем столе; регулировка процентных шкал; обновление или удаление контекста в приложение и т.д.
7. Смахивание одним пальцем вверх или вниз – управление подменю, контекстного меню «ротор».
8. Смахивание двумя пальцами снизу-вверх – чтение от первого элемента.
9. Смахивание двумя пальцами сверху вниз – чтение от выделенного элемента.
10. Касание двумя пальцами в любом месте экрана – остановка или запуск чтения.
11. Двойное касание двумя пальцами – запуск или остановка текущего действия.
12. Тройное касание двумя пальцами – активация диалога выбора объекта.
13. Двойное касание с удержанием двумя пальцами – присваивание текстовой метки объекту.
14. Развести или свести два пальца - в поле редактирования выделить текст или снять выделение с текста.
15. Прокрутка двумя пальцами вправо или влево – вращение «ротора» по часовой или против часовой стрелки.
16. Смахивание двумя пальцами вверх-вниз-вверх и вниз-вверх-вниз (можно в горизонтали) – выход на уровень вверх или отмена действия.
17. Смахивание тремя пальцами справа-налево или слева-направо – перемещение между рабочими столами или страницами.
18. Смахивание тремя пальцами снизу-вверх или сверху-вниз – прокрутка списка, пролистывание веб-страниц, страниц текста.
19. Смахивание тремя пальцами сверху-вниз с рабочего стола – активация поиска.
20. Смахивание тремя пальцами вверх при установленном курсоре в строку меню статуса – активация пункта управления.
21. Смахивание тремя пальцами вниз при установленном курсоре в строке меню статуса – активация центра уведомлений.
22. Смахивание тремя пальцами вверх в «переключатели программ» – закрытие приложения, на котором установлен курсор.
23. Касание тремя пальцами в любом месте экрана – сообщение о текущем местоположении курсора (определение физического расположения объекта).
24. Двойное касание тремя пальцами – включение или выключение проговаривания.
25. Тройное касание тремя пальцами включение или выключение - затемнения экрана.
26. Четырехкратное касание тремя пальцами – копирование последней произнесенной фразы в буфер-обмена.

27. Касание четырьмя пальцами верхней или нижней части экрана – перевод курсора к первому или последнему элементам экрана.

28. Двойное касание четырьмя пальцами – активация справки VoiceOver

29. Смахивание четырьмя пальцами влево или вправо в приложении – переключение между открытыми (свернутыми) приложениями.

30. Щипок пятью пальцами в центре экрана – сворачивает открытое приложение. Работает только на iPad после установки соответствующего параметра в настройках устройства.